Installation du logiciel IPACO

Juillet 2023

Environnement matériel = PC équipé au minimum de :

2 Go de mémoire vive
2 Go disponible sur disque
1 carte graphique puissante
1 souris à 3 boutons

Environnement logiciel = Windows :

Windows 7 ou **Windows 8** ou **Windows 10** ou **Windows 11**

Installation (sous le compte principal)

- Se logger sous le compte principal
- Lire le CD-Rom d'installation de la version *nnn*
- Lancer l'exécution du fichier **IPACO-Setup_*nnn*.exe**
  (Patienter quelques minutes)
- *Welcome to the IPACO Setup Wizard* **Next**
- *(Accord de licence)* **Accepter**
- Conserver le répertoire (en le confirmant) **Next**
- *(Select components)* **Next**
- Conserver le répertoire des données (en le confirmant) **Next**
- Conserver le nom de raccourci **Next**
- Cocher la case *Create a desktop icon* **Next**
- *(Récapitulatif)* **Install**
  (Patienter quelques minutes)
- Éventuellement cliquer sur la case **Launch IPACO**
- Cliquer sur ***finish***

Mise en place d'une licence (sous le compte principal)

- Lancer l'exécution d'**IPACO**
- Relever et transmettre à *FL* le *Hostname* et le *HostID* du PC

(Exemple)

- Introduire la clé de licence fournie par *FL*
- Cliquer sur *OK*
- IPACO s'arrête (il peut être relancé aussitôt après)

Cas particuliers (sous le compte principal)

L'installation se fait sous un *username*, qui est obtenu par Windows via la fonction *GetUserName*.

Normalement, sur un PC isolé, ce *username* est le même que le nom du compte sous lequel travaille l'utilisateur, et l'installation se fait sans aucun problème.

Mais il arrive (rarement) que la fonction *GetUserName* fournisse comme *username* un autre nom (cas, par exemple, d'un fonctionnement sous le compte « NETWORK SERVICE », ou d'une installation multi-utilisateur).

Dans ce cas, la procédure d'installation est un peu plus longue :

- Lancer l'exécution d'**IPACO**
- Répondre « OK » aux 2 messages demandant la création de *data path* et de *swap path*
- Relever et transmettre à *FL* le *Hostname* et le *HostID* du PC

(Exemple)

- Introduire la clé de licence fournie par *FL*
- Cliquer sur *OK*
- IPACO s'arrête
- Relancer l'exécution d'**IPACO**
- Répondre « OK » aux 2 messages demandant la création de *data path* et de *swap path*
- Entrer dans le menu « Outils/Options »

- Pour « Swap directory », sélectionner le répertoire « C:\data-ipaco\temp »
  (Normalement créé lors de l'installation)
- Cliquer sur « Data »
- Pour « Data directory », sélectionner le répertoire « C:\data-ipaco »
  (Normalement créé lors de l'installation)
- Cliquer sur *OK*
  (IPACO est opérationnel)

Installation sous un autre compte utilisateur

(Après installation sous le compte principal et avec une autorisation administrateur)

- Se logger sous le compte utilisateur
- Créer un répertoire de *données* sur un disque accessible en écriture
  (*ex* : D:\UFO\data-ipaco)
- Créer un répertoire de *swap* sur un disque accessible en écriture
  (*ex* : D:\temp)
- Cliquer sur l'icône en bas à gauche de l'écran
- Dérouler et cliquer sur *Système Windows*
- Cliquer sur *Panneau de configuration*
- Cliquer sur *Système et sécurité*
- Cliquer successivement sur *Système* et *Paramètres système avancés*
- Cliquer sur *Variables d'environnement*
- Dans le tableau du haut, Cliquer sur *Nouvelle*
- Introduire :
  Nom de la variable : **IPACO_CONFIG**
  Valeur de la variable : répertoire de données choisi
  (*ex* : D:\UFO\data-ipaco)
- Cliquer successivement sur *OK / OK / OK*
- Activer IPACO
  (messages demandant la création de *data path* et de *swap path*)
- Cliquer successivement sur *Outils / Options*
- Introduire :
  Répertoire de swap : répertoire de *swap* choisi
  (*ex* : D:\temp)
- Cliquer successivement sur *OK / Données*
- Introduire :
  Rép. de données principal : répertoire de *données* choisi
  (*ex* : D:\UFO\ data-ipaco)
- Cliquer sur *OK*
  (IPACO est opérationnel)

Désinstallation (sous le compte principal)

- Cliquer successivement sur *démarrer / Tous les programmes / IPACO*
- Lancer l'exécution du fichier **Uninstall IPACO**
- Cliquer successivement sur *oui / OK*

Mise à jour par Internet (compte principal)

- Désinstaller IPACO avec Windows
- Télécharger l'installeur depuis **https://www.ipaco.fr/IPACO-Setup.exe**
- Exécuter **IPACO-Setup.exe** (en ignorant les avertissements de Windows)
  (Patienter quelques minutes)
- *Welcome to the IPACO Setup Wizard* **Next**
- *(Accord de licence)* **Accepter**
- Conserver le répertoire IPACO (en le confirmant) **Next**
- *(Select components)* **Next**
- Conserver le répertoire des données (en le confirmant) **Next**
- Conserver le nom de raccourci **Next**
- Cocher la case *Create a desktop icon* **Next**
- *(Récapitulatif)* **Install**
  (Patienter quelques minutes)
- Éventuellement cliquer sur la case **Launch IPACO**
- Cliquer sur ***finish***

Mise à jour par Internet (cas particuliers – compte principal)

- Désinstaller IPACO avec Windows
- Télécharger l'installeur depuis **https://www.ipaco.fr/IPACO-Setup.exe**
- Exécuter **IPACO-Setup.exe** (en ignorant les avertissements de Windows)
  (Patienter quelques minutes)
- *Welcome to the IPACO Setup Wizard* **Next**
- *(Accord de licence)* **Accepter**
- Conserver le répertoire IPACO (en le confirmant) **Next**
- *(Select components)* **Next**
- Conserver le répertoire des données (en le confirmant) **Next**
- Conserver le nom de raccourci **Next**
- Cocher la case *Create a desktop icon* **Next**
- *(Récapitulatif)* **Install**
  (Patienter quelques minutes)
- Cliquer sur la case **Launch IPACO**
- Cliquer sur ***finish***
- Répondre « OK » aux 2 messages demandant la création de *data path* et de *swap path*
- Entrer dans le menu « Outils/Options »
- Pour « Swap directory », sélectionner le répertoire « C:\data-ipaco\temp »
  (Normalement créé lors de l'installation)
- Cliquer sur « Data »
- Pour « Data directory », sélectionner le répertoire « C:\data-ipaco »
  (Normalement créé lors de l'installation)
- Cliquer sur *OK*